

Программное обеспечение

Стаксель УП (Staxel PM)

Инструкция по установке и эксплуатации программного обеспечения

Листов 5

2023

АННОТАЦИЯ

В данном программном документе приведены инструкции по установке и эксплуатации БМ «Стаксель УП».

1. В окне установщика выбрать пункт 1 - “Скачать и установить Staxel”

```
||||| STAXEL |||||
1 - Скачать и Установить Staxel (Скачивание полного архива и установка Staxel)
2 - Скачать и Обновить Staxel (Скачивание полного архива и обновление Staxel)
---
3 - Скачать Staxel (Скачивание\распаковка полного архива)
4 - Установить Staxel (Подразумевает уже скаченный Staxel)
5 - Обновить Staxel (Подразумевает уже установленный Staxel)
---
6 - Переустановить Staxel (Удаление всех докеров, базы данных, файлов и установка Staxel заново)
7 - Удалить Staxel (Удаление всех докеров, базы данных, файлов Staxel)
---
8 - Разработчикам...
:1
```

2. После установки основных ресурсов установщик предложит выбор:

1 – Ввести модули вручную (Ввод нужных модулей через терминал)

2 – Отредактировать файл с модулями в текстовом документе (В документе будут предоставлены модули, сделать выбор из них)

```
Выберите действие по установке модулей:
1 - Ввести нужные модули вручную.
2 - Отредактировать файл с модулями в текстовом редакторе.
-----
:|
```

Ввести модули glo, dms, dpd, pm.

```
Введите названия модулей. (Пример: sm,demo,dms,dpd,dsm,glo,ped,pm или all)
---
:glo,dms,dpd,pm
```

3. Настройка файлов.

Установщик будет подставлять стандартные значения настроек, есть возможность прописать свои.

После настройки программа спросит подтверждение правильности заполненных файлов, для продолжения установки нужно нажать Enter.

```

Выберите действие по установке keusloak:
1 - Ввести нужные параметры.
2 - Отредактировать файл с параметрами в текстовом редакторе.
-----

:1

Выберите протокол:
1 - http
2 - https
-----

:1

Введите домен: (Пример: localhost или mydomain.ru или subdomain.mydomain.ru)
-----

:localhost

Выберите действие по редактированию файла переменных:
1 - Ввести нужные значения.
2 - Отредактировать файл в текстовом редакторе.
-----

:1

Введите IP сервера:
Возможные IP - 10.0.2.15 192.168.0.100 172.18.0.1 172.17.0.1 172.19.0.1
-----


:

Введите размер файла подкачки (Гб): (16 32 48 62 ...)
-----

...16

```

4. Начнётся загрузка всех ранее подтверждённых настроек. После небольшого ожидания установщик оповестит, о том, что все необходимые документы установлены. На этом установка закончена.



5. Для запуска утилиты cli, нужно в новом окне (в консоли) выполнить команду:

```
sudo docker attach cs-eng-cli
```

И затем нажать два раза Enter

6. Выполните команду авторизации

```
auth EDB_Admin engdb.
```

7. Положите файл лицензии в хранилище контейнера cs-eng-cli (по умолчанию *staxel/files*)

8. Выполните команду для установки актуальной лицензии. в команде укажите полный путь к файлу лицензии в хранилище контейнера cs-eng-cli

Например

```
install-lic '/staxel/files/staxel.lic'
```

9. Командой `print-lic` можно посмотреть установленные лицензии.

10. После установки лицензий выполните перезапуск платформы Стаксель выполнив в системной консоли команды

```
sudo systemctl stop staxel
```

```
sudo systemctl stop staxel_srv
```

```
sudo systemctl start staxel_srv
```

```
sudo systemctl start staxel
```